

Netzwerklicenzierung- Administratormodus

Einige Lizenzierungsfunktionen (Installieren, Aktualisieren, Annullieren und Umwandeln von Netzwerklicenzen) sind nur im Administrator-Modus verfügbar.

Bitte beachten Sie, dass der Administratormodus bei der Software-Installation standardmässig aktiviert ist. Dies bedeutet, dass Client PCs Zugriff auf diese Administratorfunktionen haben. Um den Zugriff auf diese Funktionen zu verhindern, muss der Administratormodus deaktiviert und durch ein Kennwort geschützt werden.

Bestimmen eines Kennworts für den Administratormodus

1. Wählen Sie im CLS Menü die Option **Lizenzmanager**.
2. Klicken Sie im Menü **Tools** auf **Administrator-Modus**, um die Option zu deaktivieren.
3. Klicken Sie erneut **Administrator-Modus**, um den Dialog zur Kennwortbestimmung zu öffnen.
4. Klicken Sie **Kennwort ändern**.
5. Im Dialog 'Kennwort ändern', geben Sie das aktuelle Kennwort ein.
(⚠Standardmässig ist die leer belassen.)
6. Geben Sie ein neues Kennwort ein, und bestätigen Sie dieses.
7. Deaktivieren Sie die Option **Ausleihen von Lizenzen zulassen**, um zu verhindern, dass Anwender auf Client PCs Netzwerklicenzen ausleihen und zurückgeben können.
8. Klicken Sie **Ändern**.
9. Zurück im Dialog zur Kennwortbestimmung, geben Sie das neue **Kennwort** ein, und klicken Sie **OK**.

Das Kennwort ist nun gesetzt. Beachten Sie jedoch, dass der Administratormodus weiterhin aktiviert ist.

10. Klicken Sie im Menü **Tools** auf **Administrator-Modus**, um diesen zu deaktivieren.

Anwender haben so keinen Zugriff auf Administratorfunktionen. Ein erneutes Aktivieren des Administratormodus ist nur mit Kennwort möglich.

Aktivieren/Deaktivieren des Administratormodus

Bei der Option Administrator-Modus handelt es sich um eine Umschaltfunktion; klicken Sie die Option an, um zwischen EIN und AUS umzuschalten.

Wurde der Modus deaktiviert, und Sie klicken die Option an, wird der Dialog zur Kennwortbestimmung angezeigt. Geben Sie das Kennwort ein, um den Administratormodus zu aktivieren. ⚠ Standardmässig ist das Kennwortfeld leer belassen.