

# Installieren einer Einzelplatzlizenz ohne Internet-Anschluss


Dieses Dokument erläutert, wie Sie Ihre Einzelplatzlizenz installieren, wenn Ihr PC nicht über Internet-Anschluss verfügt.

Verfügt Ihr PC über Internet-Anschluss, beziehen Sie sich bitte auf das Dokument **standalone\_InstallLicense.pdf** (Dokument in deutscher Sprache). Der schnellste Weg zur Installierung einer Einzelplatzlizenz ist über das Internet.

⚠ Bitte beachten Sie, dass die Lizenz erst dann installiert werden kann, wenn zuvor die Software auf dem PC installiert wurde.

⚠ Installieren Sie eine Lizenz mit Schlüssel, vergewissern Sie sich, dass der Schlüssel am PC angebracht ist.

## So installieren Sie eine Einzelplatzlizenz auf einem PC ohne Internet-Anschluss

1. Wenn nicht bereits in Betrieb, rufen Sie den **Lizenzmanager** aus dem CLS  Menü auf.
2. Wählen Sie in der Liste der Server durch Anklicken den Eintrag 'Einzelplatz'.  
(Dieser Schritt muss auch dann ausgeführt werden, wenn die Liste nur diesen einzigen Eintrag aufweist.)
3. Klicken Sie **Lizenz installieren**. Es wird der Dialog 'Lizenz wählen' angezeigt.
4. Geben Sie den **Servercode** ein.
5. Klicken Sie auf **Lizenzdatei anfordern**.
6. Klicken Sie **Weiter**, um den Dialog für die Lizenzaktivierung zu öffnen.
7. Klicken Sie auf **Kein Internet-Anschluss verfügbar**.

Notepad wird geöffnet und Anleitungen zum Herunterladen der Lizenz angezeigt, zusammen mit dem Lock Code und Server Code.

8. Speichern Sie die Textdatei auf Ihrer Festplatte, unter Verwendung des standardmässig vorgegebenen Dateinamens LicenseDetails.txt.
9. Kopieren Sie diese Datei auf einen PC mit Internet-Anschluss (oder drucken Sie den Text aus).
10. Gehen Sie zu dem PC mit Internet-Anschluss, und folgen Sie den Anweisungen in LicenseDetails.txt