


Aktualisieren einer Einzelplatzlizenz

Beim Erwerb der Einzelplatzlizenz musste die Lizenz vor dem ersten Einsatz aktiviert werden, unter Verwendung des bereitgestellten Servercode. Ihre Lizenz enthält Daten wie die von Ihnen erworbenen Produktlizenzen und das Ablaufdatum Ihres Wartungsvertrags. Beim Erneuern der Vertrags oder dem Erwerb zusätzlicher Softwaremodule wird es notwendig, die Lizenz zu aktivieren, um diese Änderungen korrekt zu reflektieren. Sie erhalten einen Lieferschein mit einer neuen Lizenzdatei.

⚠ Aktualisieren Sie eine Lizenz mit Schlüssel, vergewissern Sie sich, dass der Schlüssel am PC angebracht ist.

So aktualisieren Sie Ihre Lizenz

- Vergewissern Sie sich, dass der Client Lizenz Server (CLS) in Betrieb ist. Wenn in Betrieb, erscheint das CLS Symbol  in der Windows Taskleiste auf Ihrem Desktop.


Es werden zwei Methoden zur Lizenzaktualisierung geboten:

1. Mit einer per Email erhaltenen Schlüsseldatei

Wurde die Email an den Computer gesandt, auf dem die Lizenz installiert werden soll, doppelklicken Sie die angehängte .one, .clss oder .clsn Datei. Die Lizenzdatei wird automatisch umbenannt und auf den korrekten Speicherplatz auf dem PC kopiert. Die Software ist nun betriebsbereit.

Anmerkung: Verfügt der PC nicht über einen Email-Anschluss und die Datei wurde an einen anderen PC gesandt, speichern Sie die angehängte .one, .clss oder .clsn Datei und kopieren Sie diese auf den PC, auf dem die Lizenz installiert werden soll. Doppelklicken Sie dann die .one, .clss oder .clsn Datei, um dort die Lizenz zu installieren.

2. Verwenden Sie den Lizenzmanager, um eine Datei über das Internet anzufordern

1. Öffnen Sie mit einem rechten Mausklick auf dem CLS Symbol  das Shortcut-Menü, und wählen Sie **Lizenzmanager**.
2. Klicken Sie auf **Lizenz installieren**.
3. Wählen Sie **Lizenzdatei anfordern**, und klicken Sie **Weiter**.
4. Im Dialog zur Lizenzaktivierung, vergewissern Sie sich, dass alle Angaben im Dialog korrekt sind, und klicken Sie **Weiter**.

5. Im Dialog zur Lizenzbestätigung, klicken Sie **Beenden**, um die Lizenzinstallation abzuschliessen.